



Personalización Gráfica de UDS Enterprise 4.0



Índice

Introducción.....	2
Panel de administración de UDS.....	2
Campo CSS	2
Identificar el parámetro a modificar.....	3
Ejemplos de modificación campo "CSS"	5
Campo "Logo Name".....	24
Campo "Show Filter on Top"	25
Campo "Site copyright info"	26
Campo "Site copyright link"	27
Campo "Site information".....	28
Campo "Site name"	29
Modificar la pestaña del navegador	30
Cambiar la imagen.....	30
Modificar el texto	31
Actualización de UDS Enterprise	32
UDS ENTERPRISE, EL SOFTWARE VDI DE VIRTUAL CABLE	33
Sobre UDS Enterprise	33
Sobre Virtual Cable	33

Introducción

UDS Enterprise permite su personalización para dotar a la herramienta de la apariencia corporativa necesaria para cada cliente. Podremos modificar las diferentes secciones de acceso relativas a los usuarios, el portal de login además de los apartados de descargas de actores y clientes.


No será posible customizar ningún apartado de la administración de UDS Enterprise.

La personalización se realiza de una forma rápida y sencilla desde el propio panel de administración del software, con campos específicos para algunas secciones y la utilización de etiquetas y lenguaje HTML5.

Panel de administración de UDS

En este apartado vamos a explicar algunas de las posibles modificaciones que se pueden realizar desde el Dashboard de UDS Enterprise. Para poder realizar estas personalizaciones deberemos llevar a cabo las siguientes acciones:

- Acceder a UDS Enterprise con un usuario con permisos de administrador.
- Entrar al Dashboard de UDS Enterprise.
- En el menú lateral nos situaremos en “**Herramientas\Configuración**”.
- Haremos clic en la pestaña “**Custom**”.




The screenshot displays the 'Configuración UDS' (UDS Configuration) interface. On the left is a navigation menu with options: Summary, Services, Authentication, Os Managers, Connectivity, Pools, Tools, Gallery, Reports, Notifiers, Tokens, Configuration, and Flush Cache. The main content area is titled 'Configuración UDS' and features a tabbed interface with five tabs: UDS, Security, Admin, Custom (selected), and Other. The 'Custom' tab contains several configuration fields:

- CSS:** An empty text input field.
- Logo name:** A text input field containing 'UDS Enterprise Demo Online'.
- Min. Services to show filter:** A text input field containing '8'.
- Show Filter on Top:** A toggle switch currently turned off.
- Site copyright info:** A text input field containing '© Virtual Cable S.L.U.'.
- Site copyright link:** A text input field containing 'https://www.udsenderprise.com/en'.
- Site information:** A text input field containing '
'.
- Site name:** A text input field containing 'Access to UDS Online Demo'.

Campo CSS

En este campo vamos a añadir las modificaciones visuales que precisemos realizar en el portal de login y de servicios de usuario a través de etiquetas “**css**”. Tras finalizar la configuración, pulsaremos en el botón “**guardar**” para que apliquen los cambios realizados.






Deberemos pulsar F5 o actualizar la página para poder ver el resultado del cambio.


Identificar el parámetro a modificar

En este apartado vamos a explicar cómo identificar las etiquetas necesarias para poder hacer la modificación desde la administración de UDS Enterprise. Para ello necesitaremos apoyarnos en un navegador, por ejemplo: Mozilla Firefox.

Tras abrir el navegador con la URL de nuestro UDS Server, pulsaremos botón derecho, y en el menú desplegable seleccionaremos “**Inspeccionar elemento**”:

Back	Alt+Left Arrow
Forward	Alt+Right Arrow
Reload	Ctrl+R
Save as...	Ctrl+S
Print...	Ctrl+P
Cast...	
 Search with Google Lens	
Open in reading mode	
 Send to your devices	
 Create QR Code for this page	
Translate to English	
View page source	Ctrl+U
Inspect	

En la parte inferior del navegador se abrirá el contenido de la página web. Podremos identificar la sección y el elemento que queremos modificar pinchando en los diferentes apartados, como por ejemplo identificando la imagen de login:



Una vez que tengamos identificado el campo que queremos modificar, podremos dirigirnos a la administración de UDS Enterprise y realizar el cambio que precisemos.

A continuación, mostramos diversos ejemplos de personalización en los que os podréis apoyar para realizar vuestra propia configuración.


Ejemplos de modificación campo “CSS”

Cambiar el icono de la parte superior izquierda




Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo “css” la clase “logo”. Con código HTML indicaremos el tamaño, la zona en la que queremos aplicar el cambio y dónde se encuentra la imagen. Ejemplo:

```
.logo img{
width:80px;
height:50px;
box-sizing:border-box;
padding-left:80px;
background: url('https://udsenterprise.com/wp-content/uploads/2023/05/img-logotipo-top-00-udsenterprise.jpg') left top no-repeat;
background-size: 80px 50px;}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Quitar el icono de la parte superior izquierda

En este apartado se detalla cómo retirar el icono de la barra superior de la página de acceso a UDS Enterprise:




Introduciremos el siguiente código en el apartado CSS de la configuración:

```
button[routerlink="/"] {
  display: none;
}
```




Una vez introducido el código, este es el resultado:




Retirar el enlace “*about*” de la barra superior

En este apartado se muestra cómo retirar el enlace “*about*” de la página de acceso a UDS Enterprise:




En el apartado CSS de la configuración de UDS Enterprise insertaremos el siguiente código:

```
button[routerlink="/about"] {
  display: none;
}
```




El resultado tras añadir el código:



Retirar el enlace de descarga del Cliente UDS


En este apartado se explica cómo retirar el enlace de descarga del Cliente UDS de la página de inicio de UDS Enterprise:



UDS Enterprise

En el apartado CSS de la configuración de UDS Enterprise insertaremos el siguiente código:

```
button[routerlink="/client-download"] {
  display: none;
}
```




El resultado tras la modificación sería:



UDS Enterprise

Añadir enlaces en la barra superior

En este apartado, vamos a detallar las tareas a realizar para añadir uno o más links en la parte superior del área de usuario.




Para poder añadir enlaces en la barra superior de la página de inicio, deberemos entrar al servidor UDS Server (Mediante WinSCP o un software similar) y acceder al fichero *index.html* en la ruta **/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html** y en la línea donde pone **<body>** lo sustituiremos por el siguiente código:

```
<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-
navbar')[0].getElementsByTagName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mdc-
button__label mat-focus-indicator mat-button mat-button-
base" href="https://www.udsenderprise.com/">Link Text</a>');
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400);
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```


NOTA: A la hora de copiar el código es posible que el formato de este no sea el correcto dependiendo del navegador y aplicación usado, en la siguiente captura se verá el formato necesario para su correcto funcionamiento:

```
<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-navbar')[0].getElementsByTagName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="https://www.udsenderprise.com/" target="_blank">Cambiar Contraseña</a>');
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400);
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```

A continuación se muestra el cambio:



```
/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html - root@192.168.0.6 - Editor - WinSCP
Encoding Color
<body>
  <uds-root>
    <!-- loading layout replaced by app after startupp -->
    <div class="app-loading">
      <div class="logo"></div>
      <svg class="spinner" viewBox="25 25 50 50">
        <circle class="path" cx="50" cy="50" r="20" fill="none" stroke=
```



```
/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html - root@192.168.0.6 - Editor - WinSCP
Encoding Color
<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-navbar')[0].getE
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-ind
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```

Modificaremos el código `href="http://www.udsenderprise.com"` sustituyéndolo por la URL a la que queremos que se dirija el enlace.

```

<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByName('uds-navbar')[0].getElementsByName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.udsenderprise.com">link text</a>');
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">

```

Para modificar el texto que aparecerá como enlace, modificaremos el texto **"Link text"**, por el que deseemos que aparezca.


href="http://www.udsenderprise.com">Link text');

```

<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByName('uds-navbar')[0].getElementsByName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.udsenderprise.com">Link text</a>');
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">

```

Este es el resultado de la modificación:



Si queremos añadir otro enlace adicional, añadiremos la siguiente línea de código (con el enlace y texto cambiados por los deseados):


placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', 'Link text');

```

<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByName('uds-navbar')[0].getElementsByName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.udsenderprise.com">Link text</a>');
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.demo.udsenderprise.com">Link text 2</a>');
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">


```

Cambiar el logo de la pantalla de login



Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**login-brand img**”. Con código HTML indicaremos el tamaño, la zona en la que queremos aplicar el cambio y dónde se encuentra la imagen. Ejemplo:

```
.login-brand img {
    width:96px;
    height:96px;
    box-sizing:border-box;
    padding-left:96px;
    background:url('https://www.udsenderprise.com/static/img/prueba.png')
    left top no-repeat;
    background-size: 96px 96px;
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




UDS Enterprise

Cambiar el color de la barra superior y del texto en el portal de login



Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo "css" la clase "uds-nav". Con código HTML indicaremos la zona donde queremos aplicar el cambio y el color que queremos utilizar. Ejemplo:


```
.uds-nav {
    background: #646e01 !important;
    color: #000;
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Cambiar el color de fondo del portal




Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “background”. Con código HTML indicaremos el color que queremos utilizar. Ejemplo:

```
body, html {
    background: #73ff59;
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Cambiar el tamaño de la barra superior




Para realizar la modificación del tamaño de esta sección de la web, en el caso de que la imagen utilizada sea más grande del tamaño de la barra, deberemos introducir en el campo "css" la etiqueta "**mat-toolbar-row.mat-toolbar-single-row**". Con código HTML indicaremos el tamaño de la barra. Ejemplo:


```
.mat-toolbar-row, .mat-toolbar-single-row {
  height: 128px !important;
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Cambiar de posición el logo y el formulario de la pantalla de login




Si hemos modificado el tamaño de la barra superior, deberemos cambiar la posición tanto del logo como del formulario de la pantalla de login. Para realizar la modificación del posicionamiento de la imagen de login, en el caso de que la barra superior se superponga, deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “login-brand”. Con código HTML indicaremos la posición donde la queremos colocar. Ejemplo:

```
.login-brand {
  padding: 1rem 0 0;
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Para realizar la modificación del posicionamiento del formulario de login, en el caso de que la barra superior se superponga, deberemos introducir en el campo "css" la etiqueta "content". Con código HTML indicaremos el tamaño de la letra. Ejemplo:

```
.content {
  margin: 5rem auto 0 !important;
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Cambiar el posicionamiento del nombre de la empresa desarrolladora del software



Para realizar la modificación del posicionamiento del nombre de la empresa desarrolladora del software deberemos introducir en el campo “**css**” la etiqueta “**footer**”. Con código HTML indicaremos la posición donde lo queremos colocar dentro del pie de página. Ejemplo:


```
.footer {
    justify-content: center !important;
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Insertar texto en el portal de login




Para añadir texto debajo del formulario del portal de login deberemos introducir en el campo "css" la etiqueta "**login-container::after**". Con código HTML indicaremos la posición donde lo queremos colocar dentro del pie de página. Ejemplo:


```
.login-container::after {
    content: 'To change your password, go to https://192.168.11.179';
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Insertar texto en la página de servicios de usuario




Para añadir texto en la página de servicios de usuario deberemos introducir en el campo "css" la etiqueta "services-groups::after". Ejemplo:

```
.services-groups::after {
    content: 'To change your password, go to https://192.168.11.179';
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




NOTA: Este texto será visible para todos los usuarios.

Insertar texto en el panel de información




Para añadir texto en la página de servicios de usuario deberemos introducir en el campo “**CSS**” la etiqueta “**staff-info::after**”. Ejemplo:

```
.staff-info::after {
    content: 'To change your password, go to https://192.168.11.179';
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




NOTA: Este texto será visible solo para los usuarios administradores y para el personal de la organización.

Cambiar el tamaño de letra de la cabecera de los servicios de usuario




La modificación del tamaño de letra de la cabecera de los servicios se realiza introduciendo en el campo "css" la etiqueta "services-group-title". Con código HTML indicaremos el tamaño de letra del texto, en "px" o en "em". En el siguiente ejemplo hemos utilizado el tamaño en píxeles:

```
.services-group-title {
    font-size: 20px !important;
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




NOTA: Este cambio será visible para todos los usuarios.


Cambiar el tamaño de la cabecera de los servicios de usuario

Podremos modificar el tamaño de la cabecera de los servicios de usuario introduciendo en el campo “css” la etiqueta “**mat-expansion-panel-header-title**”. Con código HTML indicaremos el tamaño de la barra que queremos utilizar mediante porcentaje. Ejemplo:

```
.mat-expansion-panel-header-title {  
  width: 80% !important;  
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




NOTA: Este cambio será visible para todos los usuarios.

Campo “Logo Name”



El campo “**Logo Name**” nos permite modificar el nombre que aparece al lado de la imagen situada en la esquina superior izquierda. En este ejemplo lo vamos a modificar por la cadena de texto *UDS Enterprise*.




Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Este es el resultado de la modificación:



Campo “Show Filter on Top”


El campo “**Show Filter on Top**” nos permite añadir un campo de búsqueda en el panel de servicios de usuario, para que pueda realizar búsquedas dentro de los servicios que tiene disponibles.



Al habilitar esta opción, permitiremos que aparezca el campo “**filtro**” en la esquina superior derecha en la ventana de “**recursos**”. Será visible para todos los usuarios.

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udswweb**”).

Este es el resultado de la modificación:



Campo “Site copyright info”

© Virtual Cable S.L.U.

El campo “**Site copyright info**” nos permite modificar el texto que aparece en la esquina inferior derecha. En este ejemplo utilizaremos la cadena de texto *Test*:

Site copyright info

Test

Site copyright link

<https://www.udsenderprise.com>

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Este es el resultado de la modificación:

Test

Campo “Site copyright link”

En este campo se permite modificar la URL del hipervínculo al que hace referencia la cadena de texto que tengamos introducida en el campo “**Site copyright info**”. Para realizar esta modificación deberemos de modificar el parámetro “**Site copyright link**”. Ejemplo:

Site copyright link

www.google.es

Site information

|

Con este cambio, al pulsar sobre el texto se abrirá la URL www.google.es. Para que esta modificación se aplique, deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Campo “Site information”

En este campo se puede introducir el texto que queremos que aparezca debajo de la ventana de login de UDS Enterprise (admite código HTML).

En este ejemplo vamos a utilizar la cadena de texto *Please enter your credentials*:

Site information
Please enter your credentials

Site name
 UDS Enterprise

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Este es el resultado de la modificación:



UDS Enterprise

Username *

Password

Please enter your credentials

Campo “Site name”



UDS Enterprise

Username *

Password

El campo “**Site name**” nos permite modificar del texto que se sitúa bajo el logotipo en la ventana de login.

Para realizar la modificación deberemos situarnos en el campo “**Site name**” e indicar el texto que queremos que sea visible para los usuarios. Ejemplo:

Site information

Site name

UDS Enterprise Demo

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udswb**”).

Este es el resultado de la modificación:



UDS Enterprise Demo

Email


Password

Modificar la pestaña del navegador

En este apartado vamos a detallar las tareas a realizar para modificar la información que aparece en la pestaña del navegador al conectarse al frontal de UDS Server.

Cambiar la imagen

Para poder cambiar el icono que aparece en la pestaña del navegador es preciso que conectemos con UDS Server (Mediante WinSCP o un software similar) y accedamos a la ruta donde se encuentra almacenada la imagen **/var/server/static/modern/img/**:



Name	Size	Rights	Owner	Changed
..		rw-r-x---	uds	22/04/2021 12:00:31
favicon.ico	4 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
favicon.png	3 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
Linux.png	21 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
login-img.png	6 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
MacOS.png	11 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
udsicon.png	7 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
Windows.png	2 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31

Tras encontrarnos en ruta donde está la imagen, sustituiremos el fichero **favicon.png** por el nuevo que queramos utilizar. Tras esta modificación, deberemos de reiniciar el Appliance UDS Server para que el cambio se aplique.



NOTA: Esta modificación hay que realizarla en todos los UDS Server que tengamos desplegados.


Modificar el texto

Para poder modificar el texto que aparece en la pestaña del navegador deberemos acceder al servidor UDS Server (Mediante WinSCP o un software similar) y dirigirnos a la ruta **/var/server/uds/templates/uds/modern/**.

Una vez nos encontremos situados en la ruta, modificaremos el fichero **index.html** con un editor de texto.

Sustituiremos la cadena de texto que aparece entre las etiquetas **<title>**.

Ejemplo: "**<title>Uds</title>**": Sustituiremos la cadena de texto *Uds* por el texto que deseemos que aparezca tras la imagen.



Una vez modificado el texto, deberemos de reiniciar el Appliance UDS Server para que se aplique el cambio.



NOTA: Esta modificación hay que realizarla en todos los UDS Server que tengamos desplegados.

Actualización de UDS Enterprise

Cuando realicemos una actualización del sistema, todas las modificaciones efectuadas desde la administración de UDS Enterprise se aplicarán de forma automática, ya que se encuentran guardadas dentro del Appliance Observer de UDS Enterprise.

UDS ENTERPRISE, EL SOFTWARE VDI DE VIRTUAL CABLE

Sobre UDS Enterprise

[UDS Enterprise](#) es un nuevo concepto de software para crear una plataforma de **virtualización del puesto de trabajo** totalmente **personalizada**. Proporciona **acceso seguro 24x7**, desde cualquier **lugar** y **dispositivo** a todas las aplicaciones y software de una organización o centro educativo.

Permite aunar en una única consola **virtualización** de **escritorios** y **aplicaciones Windows y Linux**, además de **acceso remoto** a equipos Windows, Linux y macOS. Su base Open Source garantiza **compatibilidad con cualquier tecnología** de terceros. Se puede desplegar **on premise**, en nube pública, privada, híbrida o **multicloud**. Incluso **combinar** varios entornos al mismo tiempo y realizar **desbordamientos automáticos** e inteligentes para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Todo con una **única suscripción**.

Sobre Virtual Cable

[Virtual Cable](#) es una compañía especializada en la **transformación digital** del **puesto de trabajo**. La empresa desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Ha sido reconocida recientemente como **IDC Innovator en Virtual Client Computing** a nivel mundial Su equipo de expertos ha diseñado soluciones de **digital workplace (VDI, vApp y acceso remoto a equipos físicos)** a medida de **cada sector** para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen **más de 30 años de experiencia** en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan **millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo**.