

Importación de UDS sobre OpenStack



#SmartDigitalWorkplace



Índice

INTRODUCCIÓN	2
Descargar Appliances UDS	2
Importar Appliances UDS a la plataforma virtual	3
Inicio servidores UDS	9
LA SOLUCIÓN DE SMART DIGITAL WORKPLACE DE VIRTUAL CABLE	.10
Sobre UDS Enterprise	.10
Sobre Virtual Cable	.10
Importar Appliances UDS a la plataforma virtual Inicio servidores UDS LA SOLUCIÓN DE SMART DIGITAL WORKPLACE DE VIRTUAL CABLE Sobre UDS Enterprise Sobre Virtual Cable	3 9 .10 .10 .10



INTRODUCCIÓN

Los componentes de UDS Enterprise se proporcionan como Virtual Appliances. Para subir estos elementos a la plataforma OpenStack realizaremos las siguientes tareas:

Descargar Appliances UDS

Acceda a su cuenta en:

https://myuds.udsenterprise.com/portal/MyUDSEnterprise/crm/login.sas

Una vez dentro, en el apartado "**My Downloads**", seleccionamos "**UDS Enterprise Appliances for OpenStack**" (formato .QCOW2):

Your Info Subscriptions My downloads U	IDS Documents ENG UDS Documents ES		
□ □ □ □ □ □			
Total Records 9			
Download Name	≡ URL	≡ Format	≡ Version
Changelog UDS Enterprise 3.6	https://images.udsenterprise.or	com/3.6/stable/changelog.txt	
UDS Enterprise Appliances for OpenNebula, Op Proxmox	enStack, oVirt, https://images.udsenterprise.o	com/3.6/stable/qcow2/ QCOW2	3.6
UDS Enterprise Appliances for OpenNebula, Op Proxmox	enStack, https://images.udsenterprise.o	com/3.6/stable/raw/ RAW	3.6
UDS Enterprise Appliances for Microsoft Hyper-	/ https://images.udsenterprise.c	com/3.6/stable/hyperv/ VHDX	3.6
UDS Enterprise Appliances for Amazon Web Ser	vices (AWS) https://images.udsenterprise.	com/3.6/stable/aws/ OVA	3.6
UDS Enterprise Appliances for Microsoft Azure	https://images.udsenterprise.org	com/3.6/stable/azure/ VHD	3.6
UDS Enterprise Appliances for Nutanix AHV	https://images.udsenterprise.or	com/3.6/stable/ahv/ RAW; QCOW2	3.6
UDS Enterprise Appliances for Citrix Hypervisor	/ XCP-ng https://images.udsenterprise.c	com/3.6/stable/xcp/ XVA	3.6
UDS Enterprise Appliances for VMware vSphere,	VCloud Director https://images.udsenterprise.com	com/3.6/stable/vmware/ OVA	3.6

NOTA: También podremos usar el formato .RAW

Nos llevará a un repositorio de descarga donde encontraremos los Appliances UDS:

UDS Enterprise 4.0 RC Images

Please, select the option that best fit your needs

- <u>VMWare Images</u>
- <u>XCP-ng/XenServer Images</u>
- <u>Nutanix AHV Images</u>
- <u>Azure Images</u>
- <u>AWS Images</u>
- <u>Cloud Images</u>
- <u>Hyper-V</u>
- <u>RAW Images (For OpenStack, OpenNebula, ProxMox, ...)</u>
- <u>QCOW2 Images (For OpenStack, OpenNebula, ProxMox, oVirt>=4.2, ...)</u>



Importar Appliances UDS a la plataforma virtual

Descargamos los Appliances UDS y los descomprimimos. En este caso exponemos un ejemplo con el Appliance UDS Server (**UDS-Server-X.X.zip**).



Accedemos al entorno OpenStack para importar la imagen del disco. Nos situamos en el apartado "**images**" y pulsamos sobre "**Create Image**".

🗖 op	enstac	: k . 🔳 d	lemo 🔻											👗 admin
Project		~	F	Project	t / Comput	e / Images								
		API Access												
	Compute	~	lr	na	ges									
		Overview												
		Instances	C	a Ci	lick here for	filters or full text search.					×	+ Create In	nage	💼 Delete Images
		Images	Di	isplayi	ng 1 item									
		Key Pairs)	Owner	Name 📤	Ту	pe	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	Se	erver Groups								D.11		00011/0	15.55	
	Volumes	>			admin	CIITOS-U.5.2-X86_64-0ISK	Im	age	Active	Public	NO	QCOW2	MB	Launch
	Network	>	Di	isplayi	ng 1 item									
Admin		>												
Identity		>												

El asistente de creación de imagen nos solicitará:

VIRTUAL CABLE

- Image Name: Nombre identificativo de la imagen a importar.
- Image Source: Seleccionaremos el disco del componente UDS a importar. Este disco puede estar en formato .qcow2 o .raw.
- Format: Formato del disco seleccionado anteriormente.
- Image Requirements: Indicaremos la arquitectura (x86_64 para todos los componentes de UDS), un tamaño de disco mínimo y memoria.
 - o Deberemos usar los siguientes tamaños:

UDS Image	Disk (GB)	RAM (MB)				
MySQL	24	3072				
UDS Server	16	4096				
UDS Tunnel	20	4096				





Esperaremos hasta que finalice la importación de la imagen y el estado sea "Active".

Proje	ct / Comput	e / Images							
Ima	ages								
Q	Click here for	filters or full text search.			×	+ Create Imag	ge 💼 De	lete Images	
Displaying 2 items									
	Owner	Name 🗖	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
• >	admin	cirros-0.5.2-x86_64-disk	Image	Active	Public	No	QCOW2	15.55 MB	Launch -
• •	demo	UDS-Server	Image	Active	Shared	No	QCOW2	2.17 GB	Launch -

Una vez tengamos las imágenes disponibles y activas, procederemos a lanzar la instancia. Seleccionamos la imagen y pulsamos sobre "**Launch**".

En el asistente indicaremos, al menos, los siguientes datos:

 Details: Indicaremos un nombre para la instancia, la zona de disponibilidad y el número de instancias que queremos crear. Launch Instance

ource	Project Name	Total Instances
avor *	demo	
	Instance Name *	10%
tworks *	UDS-Server	
twork Ports	Description	0 Current Usag
curity Groups		9 Remaining
Pair	Availability Zone	
figuration	nova	
ver Groups	Count *	
	1	
eduler Hints		
tadata		



 Source: Indicaremos si queremos crear un nuevo volumen para esta instancia, si al eliminarla se borrará también el volumen, y confirmaremos que la imagen seleccionada es correcta. Launch Instance

Details	Instance source is th (image snapshot), a	e template used to create a volume or a volume snapsh	in instance. ot (if enabled	You can u i). You car	se an image, a s n also choose to i	napshot of an ins use persistent ste	tance brage by
	Select Boot Source	e.		Create	New Volume		
Flavor *	Image		~	Yes	No		
Networks *	Volume Size (GB) *			Delete	Volume on Insta	ince Delete	
Network Ports	9		\$	Yes	No		
Security Groups	Allocated						
Key Pair	Displaying 1 item	Undated	C1-		Tuno	Visibility	
Configuration	1000 Oceano		0.4	7.00	00004/2	Obarrad	
Server Groups	> UDS-Server	8/26/21 10:46 AM	Z.1	/ GB	QCOW2	Shared	*
Scheduler Hints	Displaying 1 item						
Metadata	> Available ① Expand to see availa	ble items					Select
× Cancel				< E	Back Next >	🗅 Launch	Instance

• **Flavor:** Seleccionaremos el "Flavor" adecuado para cada componente de UDS. Los recursos mínimos de los componentes de UDS son:

VM	Memory (MB)	vCPUs
MySQL	1024	2
UDS Server	2048	2
UDS Tunnel	2048	2

En este ejemplo se utilizará el flavor: ds2G (2 vCPUs + 2 GB de vRAM).

Details	Flavors manage t	he sizing fo	r the compute	, memory and	storage capacity	of the instance.		
ource	Name	VCPUS	RAM 1	fotal Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
lavor	> ds2G	2	2 GB 1	10 GB	10 GB	0 GB	Yes	*
etworks *	✓ Available	Ð						Select of
etwork Ports	Q Click here	e for filters o	r full text sear	ch.				
ecurity Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
ey Pair	> m1.nano	1	🛕 128 ME	3 1 GB	🛕 1 GB	0 GB	Yes	•
onfiguration	> m1.micro	1	🛕 192 ME	3 1 GB	🛕 1 GB	0 GB	Yes	•
erver Groups	> cirros256	1	🛕 256 ME	3 1 GB	🛕 1 GB	0 GB	Yes	1
heduler Hints	> m1.tiny	1	🔺 512 ME	3 1 GB	🔺 1 GB	0 GB	Yes	1
etadata	> ds512M	1	🔺 512 ME	3 5 GB	🛕 5 GB	0 GB	Yes	1
	> ds1G	1	🔺 1 GB	10 GB	10 GB	0 GB	Yes	1
	> m1.small	1	2 GB	20 GB	20 GB	0 GB	Yes	+
	> m1.medium	2	4 GB	40 GB	40 GB	0 GB	Yes	1



• Networks: Indicamos la red a la que conectar los servidores de UDS.

)etails	Networks provid	e the com	munication channels for ins	tances in the clo	ud.		
	✓ Allocated	0			Select network	ks from those lis	ted b
Source	Ne	etwork	Subnets Associated	Shared	Admin State	Status	
lavor letworks	≑1 > pri	vate	private-subnet ipv6-private-subnet	No	Up	Active	•
etwork Ports	✓ Available	0			S	elect at least or	ne net
ecurity Groups	Q Click he	re for filters	or full text search.				
ey Pair	Network	Su	bnets Associated	Shared	Admin State	Status	
onfiguration	> shared	sha	ared-subnet	Yes	Up	Active	
erver Groups							
cheduler Hints							
letadata							

Una vez configurados todos los pasos del asistente, pulsaremos sobre "**Launch Instance**" para crear la instancia.

En el apartado "Instances" podremos ver cómo se está creando la instancia:

Instances													
		Instan	ice ID = •				Filt	ter 🗅 Launc	h Instance	🏦 Delete I	Instances	More Actions 🕶	
Displa	aying 1 item												
0	Instance Name	lmage Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status		Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions	
	UDS-Serv er	-	10.0.0.62, fd76:6908:a226:0	Not available	-	Build	P	nova	Block Device Mapping	No State	0 minutes	Associate Floatin	
Displa	aying 1 item												

Una vez la instancia esté "**Active**" y "**Running**", ya tendremos listo el servidor para proceder a su configuración.



Instances

		Instance I	D = •				Filter	Launch Instance		ce 💼 D	elete Instances
Disp	laying 1 item										
0	Instance Name	lmage Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availabilit Zone	y _{Task}	Power State	Age	Actions
	UDS-Server	UDS-Server	10.0.0.62, fd76:6908:a22	ds2G	•	Active	🚽 nova	None	Running	5 minutes	Create Snaps
Disp	laying 1 item				1		-				

NOTA: Se deberá repetir este mismo procedimiento con el resto de los componentes de UDS (Base de datos MySQL y servidor Tunnel)



Inicio servidores UDS

Una vez finalizada la creación de la instancia, iniciamos una consola para comenzar con la configuración del servidor (ver <u>Manual de Instalación</u>, <u>Administración y Usuario de UDS Enterprise</u>).



NOTAS:

- 1. Si desea utilizar el componente UDS Tunnel (que le proporcionará acceso desde WAN y acceso HTML5 a los diferentes servicios) repita las mismas tareas anteriormente descritas utilizando el fichero UDS-Tunnel.x.x.zip.
- 2. Si no dispone de un servidor de bases de datos propio donde alojar la base de datos de UDS, desde el mismo repositorio puede descargar una máquina virtual con un servidor de base de datos ya preparado para tal efecto. Le recordamos que este servidor no forma parte de UDS Enterprise y, por lo tanto, no está incluido en el soporte.

LA SOLUCIÓN DE SMART DIGITAL WORKPLACE DE VIRTUAL CABLE

Sobre UDS Enterprise

VIRTUAL **CABLE**

<u>UDS Enterprise</u> es un nuevo concepto de software para crear una plataforma de **virtualización del puesto de trabajo** totalmente **personalizada**. Proporciona **acceso seguro 24x7**, desde cualquier **lugar** y **dispositivo** a todas las aplicaciones y software de una organización o centro educativo.

Permite aunar en una única consola **virtualización** de **escritorios** y **aplicaciones Windows** y **Linux**, además de **acceso remoto** a equipos Windows, Linux y macOS. Su base Open Source garantiza **compatibilidad con cualquier tecnología** de terceros. Se puede desplegar **on premise**, en nube pública, privada, híbrida o **multicloud**. Incluso **combinar** varios entornos al mismo tiempo y realizar **desbordamientos automáticos** e inteligentes para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Todo con una **única suscripción**.

Sobre Virtual Cable

<u>Virtual Cable</u> es una compañía especializada en la **transformación digital** del **puesto de trabajo**. La empresa desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Ha sido reconocida recientemente como *IDC Innovator en Virtual Client Computing* a nivel mundial Su equipo de expertos ha diseñado soluciones de **smart digital workplace (VDI, vApp y acceso remoto a equipos físicos)** a medida de **cada sector** para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen **más de 30 años de experiencia** en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan **millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo**.